

@ECHO off

rem //

rem

rem SXPLOt.exe を使用したエクスプローラからの印刷バッチファイル

rem 2020.6.12 T.NAGASE

rem ヘルプ⇒マニュアル⇒ユーザーズガイド⇒44 ページ⇒2-5 ユーザー独自の図面出力プログラム開発を参考

rem

rem //

setlocal

rem //

rem

rem 各社の環境に合わせて、下記の 1: **プリンタ名** or2: **プリンタ名** を変更してください

rem

rem //

Choice /c 12 /m 出力するプリンタを選択 1:**DP3100**or2:**PDF**

IF %ERRORLEVEL% EQU 1 GOTO :LABEL1

IF %ERRORLEVEL% EQU 2 GOTO :LABEL2

:LABEL1

rem //

rem

rem 各社の環境に合わせて、下記初期値 **DP3100** のプリンタ名を変更してください

rem

rem //

ECHO **DP3100** で出力します

Choice /c 34 /m A3 出力の時は 3,A4 出力の時は 4 を入力して下さい

```
IF %ERRORLEVEL% EQU 1 GOTO :LABEL3
```

```
IF %ERRORLEVEL% EQU 2 GOTO :LABEL4
```

```
:LABEL3
```

```
ECHO A3 出力します
```

```
Choice /c YN /m "出力してもよいですか?"
```

```
IF %ERRORLEVEL% EQU 1 ECHO プリントします &GOTO :LABEL5
```

```
IF %ERRORLEVEL% EQU 2 ECHO 中止しました
```

```
PAUSE
```

```
GOTO :EOF
```

```
:LABEL5
```

```
for %%a in (%*) do (
```

```
    call:FUNC %%a
```

```
)
```

```
goto END
```

```
:FUNC
```

```
rem //////////////////////////////////////
```

```
rem
```

```
rem ヘルプ⇒マニュアル⇒ユーザーズガイド⇒44 ページ⇒2-5 ユーザー独自の図面出力プログラム開発を参考
```

```
rem プロッタ番号を 18 行目 1:(初期値は DP3100) で書いたプロッタの iCAD プロッタの登録番号に変更してください。
```

```
rem %ICADDIR%\bin\SXPLOT.exe %1 02(ここが iCAD プロッタの登録番号) -S 420,297
```

```
rem
```

```
rem //////////////////////////////////////
```

```
%ICADDIR%\bin\SXPLOT.exe %1 02 -S 420,297
```

ECHO 出力完了しました。

PAUSE

GOTO :EOF

:LABEL4

ECHO A4 出力します

Choice /c YN /m "出力してもよいですか?"

IF %ERRORLEVEL% EQU 1 ECHO プリントします &GOTO :LABEL6

IF %ERRORLEVEL% EQU 2 ECHO 中止しました

PAUSE

GOTO :EOF

:LABEL6

for %%a in (%\*) do (

call:FUNC %%a

)

goto END

:FUNC

rem //////////////////////////////////////

rem

rem ヘルプ⇒マニュアル⇒ユーザーズガイド⇒44 ページ⇒2-5 ユーザー独自の図面出力プログラム開発を参考

rem プロッタ番号を 18 行目 1:(初期値は **DP3100**) で書いたプロッタの **iCAD プロッタの登録番号**に変更してください。

rem %ICADDIR%\bin\SXPLOT.exe %1 **02**(ここが **iCAD プロッタの登録番号**) -S 297,210

rem

rem //////////////////////////////////////

%ICADDIR%\bin\SXPLOT.exe %1 **02** -S 297,210

ECHO 出力完了しました。

PAUSE

GOTO :EOF

:LABEL2

rem //////////////////////////////////////

rem

rem 各社の環境に合わせて下記初期値 PDF のプリンタ名を変更してください

rem

rem //////////////////////////////////////

ECHO PDF で出力します

Choice /c 34 /m A3 出力の時は 3,A4 出力の時は 4 を入力して下さい

IF %ERRORLEVEL% EQU 1 GOTO :LABEL13

IF %ERRORLEVEL% EQU 2 GOTO :LABEL14

:LABEL13

ECHO A3 出力します

Choice /c YN /m "出力してもよいですか?"

IF %ERRORLEVEL% EQU 1 ECHO プリントします &GOTO :LABEL15

IF %ERRORLEVEL% EQU 2 ECHO 中止しました

PAUSE

GOTO :EOF

:LABEL15

for %%a in (%\*) do (

call:FUNC %%a

```
)
goto END

:FUNC

rem //////////////////////////////////////
rem
rem ヘルプ⇒マニュアル⇒ユーザーズガイド⇒44 ページ⇒2-5 ユーザー独自の図面出力プログラム開発を参考
rem プロッタ番号を 18 行目 2:(初期値は PDF) で書いたプロッタの iCAD プロッタの登録番号に変更してください。
rem %ICADDIR%\bin\%SXPLOTT.exe %1 03(ここが iCAD プロッタの登録番号) -S 420,297
rem
rem //////////////////////////////////////

%ICADDIR%\bin\%SXPLOTT.exe %1 03 -S 420,297

ECHO 出力完了しました。
PAUSE
GOTO :EOF

:LABEL14
ECHO A4 出力します
Choice /c YN /m "出力してもよいですか?"

IF %ERRORLEVEL% EQU 1 ECHO プリントします &GOTO :LABEL16
IF %ERRORLEVEL% EQU 2 ECHO 中止しました
PAUSE
GOTO :EOF

:LABEL16
for %%a in (%*) do (
    call:FUNC %%a
```

```
)  
goto END
```

```
:FUNC
```

```
rem //////////////////////////////////////////////////////////////////
```

```
rem
```

```
rem ヘルプ⇒マニュアル⇒ユーザーズガイド⇒44 ページ⇒2-5 ユーザー独自の図面出力プログラム開発を参考
```

```
rem プロッタ番号を 18 行目 2:(初期値は PDF) で書いたプロッタの iCAD プロッタの登録番号に変更してください。
```

```
rem %ICADDIR%\bin\SXPLOT.exe %1 03(ここが iCAD プロッタの登録番号) -S 297,210
```

```
rem
```

```
rem //////////////////////////////////////////////////////////////////
```

```
%ICADDIR%\bin\SXPLOT.exe %1 03 -S 297,210
```

```
ECHO 出力完了しました。
```

```
PAUSE
```

```
GOTO :EOF
```